



The Company Growing with Grower...

U.S.K. AGRO SCIENCES

Office : Plot No. 8822, Behind Hotel Sai Prathana, Near Vitthal Mandir,
Vishrambhag, Sangli-416 415 Tal. Miraj, Dist. Sangli (Maharashtra)
Customer Care No. : 0233-2303655, 2304655
E-mail : uskagrosiences@yahoo.co.in, uskagro@uskagrosiences.com
website : www.uskagrosiences.com



द्राक्ष लागण :

- ▶ द्राक्ष लागणीच्यावेळी डॉग्रीज (बॅंगलोर डॉग्रीज) या खुंटाची लागण झाल्यानंतर मुळांच्या विकासासाठी ह्युमिफोर एकरी १ लि. किंवा रुटशाईन एकरी १ किलो ड्रिपमधून द्यावे.
- ▶ २०-२५ दिवसानंतर डॉग्रीजच्या वाढीसाठी समरूप १९:१९:१९ ३ ग्रॅम/लि. + हंस २ मिली/लि. १५ दिवसांच्या अंतराने ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.
- ▶ सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी मॅक्सवेल-डि.एफ. २ लीटर/ मॅक्सवेल-एस २ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट ५ किलो एक एकरासाठी ३० दिवसांच्या अंतराने २ वेळा ठि बक सिंचनाद्वारे द्यावे.
- ▶ बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी :
- ▶ पेनिट्रेटर २ मिली + कॅप्टन ५०% डब्ल्यू.पी. २ ग्रॅम /ली.

- ▶ सी.बी. झेड-५० १ ग्रॅम/ली. किंवा यु.एस. झायटॉप ३ मिली/ली + कवच कुंडल ०.७५ ग्रॅम/ ली.
- ▶ द्राक्ष खुंटावर कलमे भरण्याअगोदर द्राक्षमुळी कार्यरत करण्यासाठी रुटशाईन/ ह्युमिफोरचा वापर कमीत कमी ८-१० दिवस अगोदर करावा.
- ▶ तसेच कलमे बांधण्याच्या अगोदर वेलीचा विस्तार आवश्यक तेवढाच राखावा.
- ▶ कलम केल्यानंतर फुटणाऱ्या डोळ्यास किडीद्वारे इजा होण्याचा संभव असतो त्यासाठी सुदामा ०.५ मिली / ली. + सी.बी झेड- ५० १ ग्रॅम/लीटर याप्रमाणात २ वेळा ५-६ दिवसांच्या अंतराने फवारावे. तसेच स्लोगन ०.४ ग्रॅम/ली. + पेनिट्रेटर १.५ मिली/ली. + कॅप्टन ५०% डब्ल्यू.पी. १.५ ग्रॅम/ली. या प्रमाणात फवारणी घ्यावी.
- ▶ पानांना जाडी मिळण्यासाठी व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी एसआरपी २ ग्रॅम/ली. + समरूप ००:५२:३४ २ ग्रॅम/ली. + हंस २ मिली/ली. याप्रमाणात २-३ फवारण्या घ्याव्यात.
- ▶ डावनीपासून बंदोबस्त होण्यासाठी सु-मॅक २ मिली/ली. + एम-४५ २ ग्रॅम/ली. याप्रमाणात २-३ पान अवस्था व ५-६ पान अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.
- ▶ तसेच स्ट्रॉबेरी व स्प्रेवेल यांचा वापर सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी व चांगल्या वाढीसाठी १ ग्रॅम/ ली याप्रमाणात फवारणी द्वारे करावा.
- ▶ वेलीच्या विकासासाठी समरूप १९:१९:१९, समरूप १२:६१:००, समरूप ००:५२:३४ व समरूप ००:००:५० तसेच एसआरपी-९, मॅक्सवेल -एस व मॅक्सवेल डि.एफ यांचा वापर ठिबक सिंचनातून वेळोवेळी करावा.
- ▶ आयकॉन शाईन किंवा सुपरसाईजचा वापर १.५ मिली/ली + जी.ए. ६० पीपीएम + इकोफ्रेन्ड १.२५ मिली/ली + स्पार्कलींग ०.५० मिली या द्रावणाचा वापर डिपींगसाठी मणी सेटिंग नंतर ४२-४४ दिवसादरम्यान करावा. यामुळे मण्यांस लांबी व फुगवण मिळते.



- ▶ ५०-७५ % फुलोरा : १०० ली पाणी + जी.ए. १५ पीपीएम + इकोफ्रेन्ड १०० मिली + आयकॉन शाईन १०० मिली + टायकून ३० मिली + मॅटको २५० ग्रॅम
- ▶ ७५-१०० % फुलोरा : १०० ली पाणी : जी.ए. २० पीपीएम + इकोफ्रेन्ड - १०० मिली + आयकॉन शाईन १०० मिली + टायकून ३० मिली + अॅक्रोबॅट १०० ग्रॅम
- ▶ (रीव्हर्सडिपींग हे ९-१० दिवसाच्या दरम्यान पहिल्या डिपींग नंतर द्यावे.)
- ▶ इलोकट्रीस्टॅटीक स्प्रेसाठी प्रमाण एकरी : ४० ली पाणी + इकोफ्रेन्ड - ५०० मिली + जी.ए. ३० ग्रॅम - ३५ ग्रॅम + सुपरसाईज १.५ लीटर + स्पार्कलींग ५०० मिली