

ड्रिपमधून देण्यासाठी खतांचे नियोजन

खतांचा प्रकार/ मूळ वृद्धीकारक घटक	खतांची एकूण मात्रा किलो/ली प्रति एकर	खते देण्याचे प्रमाण किलो/ली प्रति एकर	खते देण्याच्या वेळा
हंस/रुटशाईन	१	१	उगवणीनंतर ४-५ दिवसांनी
युरीया	२२०	५	लागणीनंतर ८० दिवसापर्यंत दर ५ दिवसांनी याप्रमाणे १६ डोस द्यावेत.
मॅक्सवेल-डीएफ/ मॅक्सवेल-एस + मॅनेशियम सल्फेट	२.५ १०	२.५ १०	८१ व्या दिवशी १ डोस द्यावा.
समरूप १२:६:१:००	१००	५	८२ ते १७३ दिवसापर्यंत दर ५ दिवसांनी एकूण २० डोस द्यावेत
मॅक्सवेल -डीएफ / मॅक्सवेल-एस + मॅनेशियम सल्फेट	२.५ १०	२.५ १०	१७४ व्या दिवशी
००:००:५० + एसआरपी-९	१००	११.११	१७४ ते २१७ दिवसापर्यंत दर ५ दिवसांनी ९ डोस द्यावेत.

टीप : माती परिक्षण अहवालानुसार शेड्युलमध्ये दिलेल्या अन्नद्रव्यांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार खतांची मात्रा द्यावी. तसेच शेणखत व पेंडीचा वापर सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी करावा.



The Company Growing with Grower...
U.S.K. AGRO SCIENCES®

Office : Plot No. 8822, Behind Hotel Sai Prathana, Near Vitthal Mandir, Vishrambhag, Sangli-416 415 Tal. Miraj, Dist. Sangli (Maharashtra)
Phone : 0233- 2303655, 2304655
E-mail : uskagrosciences@yahoo.co.in, uskagro@uskagrosciences.com
website : www.uskagrosciences.com



**जसाच्या टनेज वाढीसाठी वापरा
युएसके ची दर्जदार उत्पादने**

रोपवाटीकेतील व्यवस्थापन :

बीजप्रक्रिया –

- उसाचे काणी रोग व खवले किड यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच बेण्याची उगवणक्षमता वाढविण्यासाठी लागणीपूर्वी ऊस बेणे खालील द्रावणात १० मिनिटे बुडवून लागणीसाठी वापरावे.
- पाणी १० ली. + ह्युमिफोर/हंस २० मिली + सि.बी.झेड-५० २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + युरिया २० ग्रॅम

- सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी तसेच रसशोषक किर्डीपासून संरक्षणासाठी रोपे एक महिन्यांची झाल्यानंतर खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + सि.बी.झेड -५० १० ग्रॅम + आयकऱ्यांन शाईन १० मिली.

- लागणीच्या वेळी रोपांची मुळे खाली दिलेल्या द्रावणात बुडवून लागण करावी यामुळे पांढरी मुळी वाढण्यास मदत होते.
- पाणी १० ली + ह्युमिफोर / हंस २० मिली + सि.बी.झेड-५० १५ ग्रॅम + सुदामा ५ मिली (जर रोपे ट्रेमध्ये तयार केलेली असल्यास सदरचे मिश्रण ट्रेमध्येच झारीने ओतावे).

फवारणी व्यवस्थापन :

- ऊस लागणीनंतर पहिली फवारणी ४५-५५ दिवसांदरम्यान खालीलप्रमाणे घ्यावी.
- पाणी १५ ली + हंस ४० मिली + १९:१९:१९ ५० ग्रॅम+स्प्रेवेल १५ ग्रॅम+स्टीकफोर १५ मिली

► वरील फवारणी नंतर १५-२० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.


- पाणी १५ ली + स्टारफोर्स ३० मिली + १९:१९:१९ ४० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी/स्प्रेवेल २० ग्रॅम + एस.आर.पी. ३० ग्रॅम

► वरील फवारणीनंतर १५-२० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.

- पाणी १५ ली + हंस ३० मिली + समरूप १३:४०:१३ ६० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी २० ग्रॅम + एस.आर.पी. ३० ग्रॅम + सुदामा ७ मिली.

खत व्यवस्थापन : प्रति एकर

खते देण्याची वेळ	आडसाली	पूर्व हंगामी	सुरु
लागणी पूर्वी	शेणखत १२ टन + प्रेसमड केक २.५ टन+ गांडूळ खत २ टन	शेणखत १० टन + प्रेसमड केक २.५ टन+ गांडूळ खत २ टन	शेणखत ८ टन + प्रेसमड केक २.५ टन+ गांडूळ खत २ टन



वरील खतमात्रा दुसऱ्या नांगरटीच्या वेळी अर्धी व उरलेली अर्धी मात्रा सरी सोडण्यापूर्वी घ्यावी.

खते देण्याची वेळ	आडसाली	पूर्व हंगामी	सुरु
लागणीच्या वेळी	युरिया ३५ किलो + एस.एस.पी. २१२ किलो + एम.ओ.पी. ५७ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो	युरिया ३० किलो + एस.एस.पी. २१२ किलो + एम.ओ.पी. ५७ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो	युरिया २२ किलो + एस.एस.पी. १५० किलो + एम.ओ.पी. ४० किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो
लागणीनंतर ६ ते ८ आठवड्यांनी	युरिया १३९ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो	युरिया ११८ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो	युरिया १३८ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो
लागणीनंतर १२ ते १६ आठवड्यांनी	युरिया ३४ किलो	युरिया ३० किलो	युरिया २२ किलो
मोठ्या बांधणीच्या-वेळी	युरिया १३९ किलो + एस.एस.पी. २१२ किलो+ एम.ओ.पी. ५७ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो+ मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो	युरिया ११८ किलो + एस.एस.पी. २१२ किलो+ एम.ओ.पी. ५७ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो	युरिया १३८ किलो + एस.एस.पी. १५० किलो + एम.ओ.पी. ४० किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो+ एस.आर.पी.-१ ९ किलो