


2026



# द्राक्ष पीक नियोजन

युएसके अॅग्रो सायन्सेस



Phone  
+91 9168691570



Website  
[www.uskagrosciences.com](http://www.uskagrosciences.com)



## द्राक्ष लागण :

- द्राक्ष लागणीच्यावेळी डॉग्रीज (बॅंगलोर डॉग्रीज) या खुंटाची लागण झाल्यानंतर मुळांच्या विकासासाठी ह्युमिफोर एकरी १ लि. किंवा रुटशार्ईन एकरी १ किलो ट्रिपमधून द्यावे.
- २०-२५ दिवसानंतर डॉग्रीजच्या वाढीसाठी समरूप १९:१९:१९ ३ ग्रॅम/लि. + हंस २ मिली/लि. १५ दिवसांच्या अंतराने ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.
- सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या पुरवठ्यासाठी मॅक्सवेल-डि.एफ. २ लीटर/ मॅक्सवेल-एस २ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट ५ किलो एक एकरासाठी ३० दिवसांच्या अंतराने २ वेळा ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावे.

## बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी:

- पेनिट्रेटर २ मिली + कॅप्टन ५०% डब्ल्यू. पी. २ ग्रॅम / लि.
- सी.बी. झेड-५० १ ग्रॅम/ली. किंवा यु.एस. झायटॉप ३ मिली/ली + कवच कुंडल ०.७५ ग्रॅम/ली.
- द्राक्ष खुंटावर कलमे भरण्याअगोदर द्राक्षमुळी कार्यरत करण्यासाठी रुटशार्ईन / ह्युमीफोरचा वापर कमीत कमी ८-१० दिवस अगोदर करावा.
- तसेच कलमे बांधण्याच्या अगोदर वेलीचा विस्तार आवश्यक तेवढाच राखावा.



- कलम केल्यानंतर फुटणाऱ्या डोळ्यास किडीद्वारे इजा होण्याचा संभव असतो त्यासाठी **सुदामा** ०.५ मिली / ली. + **सी.बी झेड ५०** १ ग्रॅम/लीटर याप्रमाणात २ वेळा ५-६ दिवसाच्या अंतराने फवारावे. तसेच **स्लोगन** ०.४ ग्रॅम/ली. + **पेनिट्रेटर** १.५ मिली/ली. + **कॅप्टन ५०% डब्ल्यू पी.** १.५ ग्रॅम/ली. या प्रमाणात फवारणी घ्यावी.
- पानांना जाडी मिळण्यासाठी व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी **एसआरपी** २ ग्रॅम/ली. + **समरूप ००:५२:३४** २ ग्रॅम/ली. + **हंस** २ मिली/ली. याप्रमाणात २-३ फवारण्या घ्याव्यात.



- **डावनीपासून बंदोबस्त होण्यासाठी सु-मॅक** २० मिली/ली. + **एम-४५** २ ग्रॅम/ली. याप्रमाणात २-३ पान अवस्था व ५-६ पान अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.
- तसेच **स्ट्रॉबेरी** व **स्प्रेवेल** यांचा वापर सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी व चांगल्या वाढीसाठी १ ग्रॅम / ली याप्रमाणात फवारणी द्वारे करावा.
- **वेलीच्या विकासासाठी समरूप १९:१९:१९, समरूप १२.६१.००, समरूप ००:५२:३४ व समरूप ००:००:५०** तसेच **एसआरपी-९, मॅक्सवेल एस व मॅक्सवेल डि.एफ** यांचा वापर ठिबक सिंचनातून वेळोवेळी करावा.
- **आयकॉन शाईन** किंवा **सुपरसाईज** चा वापर १.५ मिली/ली + **जी.ए. ६० पीपीएम** + **इकोफ्रेन्ड** १.२५ मिली/ली + **स्पार्कलींग** ०.५० मिली या द्रावणाचा वापर डिपींगसाठी मणी सेटिंग नंतर ४२-४४ दिवसादरम्यान करावा. यामुळे **मण्यांस लांबी व फुगवण** मिळते.

...

...

- **५०-७५% फुलोरा** : १०० ली पाणी + जी.ए. १५ पीपीएम + **इकोफ्रेन्ड** १०० मिली + **आयकॉन शार्इन** १०० मिली + **टायकून** ३० मिली + **मॅटको** २५० ग्रॅम
- **७५-१००% फुलोरा** : १०० ली पाणी : जी.ए. २० पीपीएम + **इकोफ्रेन्ड** -१०० मिली + **आयकॉन शार्इन** १०० मिली + **टायकून** ३० मिली + **अॅक्रोबॅट** १०० ग्रॅम
- (रीव्हर्सडिपींग हे ९-१० दिवसाच्या दरम्यान पहिल्या डिपींग नंतर द्यावे.)
- **इलोकट्रीस्टॅटीक स्प्रेसोसाठी प्रमाण एकरी** : ४० ली पाणी + **इकोफ्रेन्ड** - ५०० मिली + **जी.ए.** ३० ग्रॅम ३५ ग्रॅम + **सुपरसाईज** १.५ लीटर + **स्पार्कलींग** ५०० मिली

## युएसके अॅग्रो सायन्सेस



+91 9168691570

[www.uskagrosciences.com](http://www.uskagrosciences.com)

04