



युएसके अँग्रो सायन्सेस



ऑक्टोबर छाटणी / फवारणी नियोजन (पाणी प्रमाण २०० लिटर)

- * द्राक्षबाग छाटणीसाठी आधी १० दिवस - इथ्रेल ४०० ते ५०० मिली + १३:००:४५-१ किलो (इथ्रेल फवारणीपूर्वी तळातील ३ डोळ्यांचा पाला मजुरांकडून काढून टाका)
- * छाटणी आधी (पांढऱ्या मुळीच्या वाढीसाठी) : फॉस्फॉरिक अॅसिड - १.५ किलो + हंस १ लिटर (ड्रिपमधून सोडणे)
- * पेस्ट तयार करणे : पाणी १० लि. + हायड्रोजन सायनामाईड ३०० ते ४०० मिली + सल्फॅक्स १०० ग्रॅम + १३:००:४५-१०० ग्रॅम + एम.४५-१०० ग्रॅम + टायकून एक्स्ट्रा - ५ मिली. + बड बुस्ट ३० मिली. + स्टीकवॉल ५ मिली किंवा स्टीकफोर - २० मिली (पेस्ट लावल्यानंतर कमीतकमी दीड ते दोन तास कालावधीनंतर पाऊस झाल्यास अडचण येत नाही. तथापि कमी कालावधीत पाऊस झाल्यास पुन्हा पेस्टिंग करावे.)
- * पेस्टनंतर तिसरा दिवस : बोर्डो १% + सल्फो डब्ल्यू.डी.जी - ३०० ग्रॅम किंवा तयार बोर्डो रामबाण ४०० मिली + सल्फो डब्ल्यू.डी.जी ३०० ग्रॅम (२०० ली पाणी)
- * ४ था दिवस : युएसके बासिनो - २०० मिली /रिमार्क २५० मिली + गगन २०० मिली + स्टीकवॉल - ६० मिली
- * ५ वा दिवस : सेफगार्ड ४०० मिली + स्टीकरवॉल ६० मिली.
- * ६ वा दिवस : ओझा झोल - २०० मिली + एम-४५ - ३०० ग्रॅम + सुदामा (इमिडा)-१०० मिली
- * ७ वा दिवस : ठिबक सिंचनमधून बाहुबली १ लिटर समरूप + ००:५२:३४ - ४ कि.ग्रॅ. (गोळी घड/पांढरे घड/बाळी घड सुधारण्यासाठी व पांढऱ्या मुळीच्या वाढीसाठी) + पीडीएम पोटॅश - २ कि.ग्रॅ.
- * ८ वा दिवस : युएसके बासिनो किंवा रिमार्क - २०० मिली + एम-४५ - ३०० ग्रॅम + सुदामा (इमिडा)-१०० मिली
- * ९ वा दिवस : सायमो/कझेंट - ४०० ग्रॅम + कोसाईड २०० ग्रॅम + डेन्टासु १५ ग्रॅम
- * १० वा दिवस : समरूप ००:५२:३४ - ४०० ग्रॅम + ओमील सिरिज - ४०० मिली (एकरी ५०० मिली)
- * ११ वा दिवस : अँक्रोबॅट २०० ग्रॅम + सिलिकॉन पोटॅश-३०० ग्रॅम + एक्स्पो २५० मिली + स्टीकवॉल - ३० मिली
- * १२ वा दिवस : बोरोक्वीक १०० ग्रॅम + स्टारफोर्स - ४०० मिली + समरूप ००:५२:३४ - ४०० ग्रॅम + मेटको/मेटामॅन्को - ४०० ग्रॅम
- * १३ वा दिवस : एस.आर.पी. - ३०० ग्रॅम + पेनीट्रेटर - ३०० मिली + कॅप्टागोल्ड - ३०० ग्रॅम
- * १४ वा दिवस : सायमो - ४०० ग्रॅम + अँक्टा - ८० ग्रॅम + ओमील सिरिज - ४०० मिली (किंवा एकरी ५०० मिली)
- * १५ वा दिवस : स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + झिंग १०० ग्रॅम + स्कोर १०० मिली + सिलिकॉन पोटॅश - ३०० ग्रॅम
- * १६ वा दिवस : स्ट्रेप्टोसायक्लीन ४ पुड्या + ब्लुफोर ४०० ग्रॅम किंवा कोसाईड २०००-२०० ग्रॅम
- * १७ वा दिवस : सु-मॅक ४०० मिली + बॅसिलस - २०० ग्रॅम
- * १८ वा दिवस : मेलेडिड्युओ - ४०० ग्रॅम + एस.आर.पी. - ४०० ग्रॅम + इमाशाॅट - ५० ग्रॅम + स्टीकवॉल - ५० मिली
- * १९ वा दिवस : एम.४५ - ३०० ग्रॅम + झेड-७८ - ३०० ग्रॅम + चुना पुडी - १
- * २० वा दिवस : सायमो/कझेंट - ४०० ग्रॅम + सुदामा - १०० मिली + स्टीकवॉल ६० मिली + सिलिकॉन पोटॅश - ३०० ग्रॅम
- * २१ वा दिवस : सेफगार्ड - ४०० मिली + स्टीकवॉल - ६० मिली
- * २२ वा दिवस : प्रोलाईट किंवा पेनिट्रेट ४०० ग्रॅम + झेड ७८-३०० ग्रॅम + कॉम्बो प्लस २५ ग्रॅम
- * २३ वा दिवस : अँलीएट ३०० ग्रॅम + अँन्ड्रकॉल ४०० ग्रॅम + जी.ए. १० पी.पी.एम. + ईकोफ्रेन्ड - ५० मिली
- * २४ वा दिवस : स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + बोरोक्वीक १०० ग्रॅम + कॅल्सक्वीक १०० ग्रॅम + एम ४५ - ३०० ग्रॅम
- * ग्रीब्लूम डिपिंग (कळी डिपिंग) : पाणी १० लिटर + जी.ए. २० ते २५ पी.पी.एम. + आयकॉन शाईन १० ते १५ मिली + ईकोफ्रेन्ड १० मिली
- * २५ वा दिवस : एम.४५ - ३०० ग्रॅम + यु.एस.झायटॉप ४०० मिली + सल्फो डब्ल्यू.डी.जी.-२०० ग्रॅम
- * २६ वा दिवस : ओमील सिरिज - ४०० मिली + ००:५२:३४ - ४०० ग्रॅम + अँक्रोबॅट - २०० ग्रॅम
- * २७ वा दिवस : सु-मॅक ४०० मिली + अँक्टा ८० ग्रॅम + एम-४५ - ४०० ग्रॅम
- * २८ वा दिवस : बेनोमिल / रोको २०० ग्रॅम + कॅल्सक्वीक १०० ग्रॅम + स्टारफोर्स ४०० मिली + एस.आर.पी.-३०० ग्रॅम
- * २९ वा दिवस : पेनीट्रेट ३०० मिली + झेड ७८-३०० ग्रॅम + कॉम्बो प्लस-२५ ग्रॅम
- * ३१ वा दिवस : मेलेडिड्युओ ५०० ग्रॅम + इमाशाॅट ५० ग्रॅम
- * ३२ वा दिवस : कॅल्सक्वीक १०० ग्रॅम + बोरोक्वीक १०० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + एम ४५ - ३०० ग्रॅम
- * ३३ वा दिवस : एम.४५ - ३०० ग्रॅम + झेड ७८-३०० ग्रॅम + चुना पुडी २
- * ३५ वा दिवस : (१०% फ्लॉवरिंगमध्ये) : स्पिनोसॅड ५० मिली + इक्वेशन प्रो १५० मिली
- * ३७ वा दिवस : बेनोमिल ३०० ग्रॅम + किटोसान - सुमॅक ४०० मिली + एस.आर.पी. - ३०० ग्रॅम किंवा सिलिकॉन पोटॅश - ३०० ग्रॅम
- * वातावरण अनुकूल (सूर्यप्रकाशीत व कोरडे) असल्यास २५% व ७५% फुलोऱ्यात जी.ए. १० ते २० पी.पी.एम. + ईको फ्रेन्ड ५० मिली + आयकॉन शाईन १०० मिलीची फवारणी करावी.
- (मणीगळ असल्यास ढगाळ वातावरण व जादा कॅनोपी असल्यास वरील स्प्रे घेऊ नयेत)
- * ३९ वा दिवस : (८०% फ्लॉवरिंगमध्ये) : एस.आर.पी. ४०० ग्रॅम + कॅल्सक्वीक १०० ग्रॅम + थायो स्टॉप ३०० ग्रॅम + ००:५२:३४ - ४०० ग्रॅम
- * फ्लॉवरिंग डिपिंग : १० लिटर पाणी + जी.ए. ५० ते ६० पी.पी.एम. + आयकॉन शाईन / सुपर साईज गोल्ड - २० ते २५ मिली + एक्स्पो १५ मिली
- * ४० वा दिवस : सिस्थेन / स्ट्रेन्थ ८० ग्रॅम + एस.आर.पी. ४०० ग्रॅम
- * ४२ वा दिवस : स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + झिंग १०० ग्रॅम + सी.बी.झेड. ५० - २०० ग्रॅम
- * ४३ वा दिवस : झेड ७८ - ३०० ग्रॅम + रामबाण ३०० मिली
- * ४५ वा दिवस : पी.एम.प्रोटेक्ट २०० मिली + स्टीकवॉल - ६० मिली
- (भुरी येण्यापूर्वी परिणामकारक फवारणी ठरते.)
- * ४६ वा दिवस : सुदामा (इमिडा) - १२० मिली + कॅल्सप्रे - ४०० मिली
- * ४७ वा दिवस : ड्रिपमधून कॅलड्रीप एकरी २ लिटर देणे
- * फ्लॉवरिंग डिप झाल्यापासून नवव्या दिवसापर्यंत रिव्हर्स डिपिंग घ्यावे (तिसरे डिपिंग)
- ड्रिपिंगसाठी प्रमाण : पाणी १० लिटर + जी.ए. ४० ते ४५ पी.पी.एम. + इकोफ्रेन्ड १० मिली + आयकॉन शाईन २० मिली + एक्स्पो १५ मिली
- * छाटणीनंतर ४७ वा दिवस : चिटोसान - सुमेक - ४०० मिली. + एस.आर.पी. ४०० ग्रॅम
- * छाटणीनंतर ५२ वा दिवस : अँक्रिसियो १०० मिली (एकरी)
- * छाटणीनंतर ५३ वा दिवस : एस.आर.पी. ४०० ग्रॅम + समरूप ००:५२:३४ - ४०० ग्रॅम + स्टारफोर्स - ४०० मिली
- * ५४ वा दिवस : स्ट्रॉबेरी - २०० ग्रॅम + मॅग्नेशियम सल्फेट - ६०० ग्रॅम + सिलिकॉन पोटॅश - ३०० ग्रॅम
- * छाटणीनंतर ६५ वा दिवस : पी.एम.प्रोटेक्ट २०० मिली (भुरीसाठी उपयुक्त फवारणी)
- वातावरणातील फरकाप्रमाणे भुरीसाठी घडात साखर उतरेपर्यंत औषधाचे योग्य नियोजन करावे. द्राक्षाला शुगर, वजन, कलर व चकाकीसाठी शुगरफास्टची फवारणी करावी.
- खताचा डोस** - खतांची मात्रा एक एकरासाठी डॉगरीजवर ग्राफेट बागेसाठी खताचा डोस छाटणीपूर्वी ८ ते १० दिवस व स्वमुळावरील बागांसाठी ५ दिवस छाटणीपूर्वी खताचा डोस खालीलप्रमाणे द्यावा.
- (रासायनिक खते शक्यतो मातीत मिसळून अथवा शेणखतातून द्यावीत)
- अमोनियम सल्फेट - २५ किलो
- मायक्रोन्यूट्रियंट डोस (छाटणी दिवशी किंवा ४ दिवसांनंतर)
- टीप : पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यास छाटणी सप्टेंबर किंवा त्यापूर्वी असल्यास नत्राचा वापर बेसल डोसमध्ये पूर्णपणे टाळावा. अन्यथा गोळी घड / जाळी घड / अथवा घड पांढरे पडणे तसेच फुलोऱ्यामध्ये घड कूज या समस्या वाढतात.**
- १) डी.ए.पी. (१८:४६:००) ७५ किलो
- २) ०५:४९:०५ १५० ते २०० किलो
- ७) मॅग्नेशियम सल्फेट १० किलो
- ८) मोरपंख पावडर २.५ किलो

३)पोटॅश२५ किलो किंवा एसआरपीएम पीडीएम पोटॅश – १० किलो १)न्युट्रीपंच किंवा मायक्रोन्युट्री..... २० किलो
४)एस.आर.पी. ९ ९ किलो किंवा मॅक्सवेल एस १० किलो
५)बेनसल्फ (सल्फर) १० किलो
६)ह्युमीफोर जी १० किलो

- * समरुप कॅल्शियम नायट्रेट १० ते १५ किलो फ्लॉवरींगपर्यंत एकरी ट्रिपमधून देणे.
- * छाटणीनंतर ७ व्या दिवशी फॉस्फॉरिक अॅसिड १.५ किलो + सल्फो ८० डब्ल्यू.डी.जी. १ किलो + एस.आर.पी. ९ – ४.५ किलो ट्रिपमधून सोडणे.
- * ट्रिपमधून फेलफूट काढल्यानंतर (१७ व्या दिवशी) रुट-टू-लीफ एक्स्ट्रा – २ कि.ग्रॅ. ट्रिपमधून देणे. तसेच मणीसेटिंगनंतर २ कि.ग्रॅ. प्रति एकर ट्रिपमधून देणे.
- * फॉस्फॉरिक अॅसिड ४ ते ५ वेळा खालीलप्रमाणे सोडणे. १) छाटणीच्या आधी २) छाटणीनंतर ७ व्या दिवशी ३) पहिल्या डिपींगमध्ये ४) फ्लॉवरींग स्टेजमध्ये
- * मॅक्सवेल डी.एफ. – २ लिटर / एकरी खालीलप्रमाणे सोडणे. १) पहिली डिपींग २) फ्लॉवरींग ३) तिसऱ्या डिपींगनंतर
- * पहिल्या डिपींगआधी युएसके कॉन्सॉरशिया १ लिटर + गुळ ५०० ग्रॅम + बाहुबली १ लिटर ठिबक सिंचनामधून (एनपीके उपलब्धतेसाठी) बायोफर्टिलायझर द्यावे. तसेच मुळीवाढीसाठी.
- * तिसऱ्या डिपींगनंतर : मॅग्नेशियम सल्फेट २० किलो + फेरस सल्फेट १५ किलो + बोरॉन २ किलो + पाणी उतरतेवेळी किंवा
- * ७५ ते ८० दिवसानंतर : पोटॅश (एस.ओ.पी.) ७५ ते १०० किलो + निंबोळी पेंड २०० किलो + एस.आर.पी. ९ – ९ किलो.
- * वॉटर सोल्युबल नियोजन : छाटणीनंतर ते पहिल्या डिपींग पर्यंत समरुप १३:००:४५ – ३ किलो (पाच वेळा सोडणे).
- * पहिली डिपींग ते फ्लॉवरींग दिसेपर्यंत समरुप १९:१९:१९ – ३ किलो (पाच वेळा सोडणे).
- * फ्लॉवरींग पासून ते रिव्हर्स (तिसरी) डिपींगपर्यंत समरुप १२:६१:०० – ३ किलो (पाच वेळा सोडणे).

युएसके पीडीएम पोटॅश – २ कि.ग्रॅ. + १२:६१:०० – ३ कि.ग्रॅ. फ्लॉवरिंगमध्ये २-३ वेळा सोडणे.

रिव्हर्स डिपींगनंतर

१) समरुप ००:५२:३४ – १५ किलो एकरी ट्रिपमधून पूर्ण करणे.

२) समरुप १३:००:४५ – १० किलो एकरी ट्रिपमधून पूर्ण करणे.

३) समरुप ००:००:५० – २५ किलो + युरीया ५ किलो एकरी ट्रिपमधून पूर्ण करणे.

द्राक्षाला शुगर, वजन, कलर व चकाकीसाठी शुगरफास्टची फवारणी करावी व यु.एस.के. के.एम.बी. – १ लिटर एकरी ट्रिपमधून सोडणे + बाहुबली १ लिटर

(पालाश उपलब्धतेसाठी व शुगर वाढीसाठी).

व्हाईट रूट डेव्हलपमेंटसाठी रुटशार्इन १ किलो / एकरी ट्रिपमधून देणे + एसआरपीएम पीडीएम पोटॅश – २ कि.ग्रॅ.

(पाणी पी.एच. कमी करण्यासाठी ईकोफ्रेन्ड = १ ते १.५ मिली / लिटर वापरणे)

टीप : (महत्वाचे मुद्दे)

* डिप झाल्यापासून ५ व्या दिवशी जी.ए. ५ ते १० पी.पी.एम. + आयकॉन शार्इन / सुपर साईज गोल्ड ५० ते ७० मिली + झिंग ५० ग्रॅम १०० लिटर पाण्यासाठी वातावरण बघून स्प्रे घेणे.

* युरोप अथवा एक्स्पोर्टसाठी औषधाच्या शेांशाप्रमाणे वेगवेगळे कोष्टक वापरावे. वरील सर्व फवारण्या वातावरणाच्या बदलानुसार तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार द्याव्यात.

* चुनखडी युक्त जमिनीत घड पिवळे होतात त्याचे नियोजन १७ ते १८ व्या दिवशी ट्रिपमधून सल्फो डब्ल्यू.डी.जी. – १ किलो + हंस – १ लि. व नंतर ईढा ग्रीन ५०० ग्रॅम घ्यावे.

३६ ते ३८ व्या दिवशी वरील प्रमाणेच डोस द्यावा.

* फुलोरा येण्याआधी गळ असेल तर ००:५२:३४ – ४०० ग्रॅम + बोरोक्कीक १०० ग्रॅम + टायकुन एक्स्ट्रा – ३० मिली + एक्स्पो ५० मिली + एस.आर.पी. – ३०० ग्रॅम वातावरणाच्या बदलानुसार द्यावे.

* ममी फिकेशन होऊ नये यासाठी व वजनवाढीसाठी ४६ ते ४८ दिवसांपर्यंत बोरोकॅच ३०० मिलीच्या प्रति एकर तीन फवारण्या कराव्यात.

* भुरीसाठीचे औषध सिस्थेन / ट्रेथ – ८० ग्रॅम २०० ली. पाण्यासाठी.

* डिपींग आधी एक दिवस : झिंग १०० ग्रॅम + बोरोक्कीक – १०० ग्रॅम + क्रॉपन्यूट्री ४०० मिली द्यावे.

* द्राक्षामध्ये गोडी व साखर वाढविण्यासाठी शुगरफास्ट ४०० मिली + के-लायटर प्लस – ३०० मिली + बोरोक्कीक १०० ग्रॅमचा वापर २०० ली. पाण्यातून करावा. या स्प्रेचा कलर येण्यासाठीही उपयोग होतो. (शरद सिडलेस, नानासाहेब पर्पल व कलर व्हायटीजसाठी स्प्रे घेतांना ००:००:५० चा वापर टाळा)

* बागेमध्ये छाटणी केल्यानंतर पोंगा अवस्था एकसमान येत नसल्यामुळे ४० ते ५०% पोंगाअवस्था असताना डावणीसाठी पहिली फवारणी व ८० ते १००% पोंगा स्टेज असताना दुसरी फवारणी करावी. त्यासाठी एकाच अंतर प्रवाही औषधाचा वापर करावा.

* निर्यातक्षम द्राक्ष निर्मितीसाठी औषधांच्या व संजीवकांच्या शिफारशीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. वापर करताना द्राक्ष संशोधन केंद्र किंवा कंपनी प्रतिनिधीशी चर्चा करूनच वापर करावा.

लांब मण्यांच्या द्राक्षघडांसाठी युएसके अॅग्रो सायन्सेसची जी.ए., पी.जी.आर व खतांची द्राक्षवेलीच्या अवस्थेप्रमाणे शिफारस : (१०० लिटर पाण्यासाठी फवारणीचे प्रमाण)

ब्लोअर अथवा एचटीपीद्वारे फवारणी :

१) इकोफ्रेन्ड – १५० मिली + जी.ए. – ७ पीपीएम + झिंग (चिलेटेड झिंक) – ५० ग्रॅम

२० ते २५% फ्लॉवरींग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

२) इकोफ्रेन्ड – १५० मिली + जी.ए. – १० पीपीएम + कॅल्सक्विक – ५० ग्रॅम + बोरोक्कीक – ५० ग्रॅम

४० ते ५०% फ्लॉवरींग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

३) इकोफ्रेन्ड – १५० मिली + जी.ए. – १५ पीपीएम + आयकॉन शार्इन – १०० मिली + युएसके केलप – २०० मिली + आय.ए.ए. – १० पीपीएम

८० ते ९०% फ्लॉवरींग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

१) मणी गव्हाच्या आकाराचा झाल्यावर ई.एस.एस. किंवा चिमा मशिनद्वारे फवारणीसाठी एकरी प्रमाण :

इकोफ्रेन्ड – २०० मिली + जी.ए. – ३६ ग्रॅम + सुपरसाईज (गोल्ड) – १ लिटर + झिंग (चिलेटेड झिंक) – १५० ग्रॅम + आय.ए.ए. – ५ ग्रॅम.

२) पहिल्या स्प्रेनंतर ६व्या दिवशी ईएसएस किंवा चिमासाठी एकरी प्रमाण :

इकोफ्रेन्ड – २०० मिली + जी.ए. – ३० ग्रॅम + टायकुन एक्स्ट्रा – १०० मिली + आयकॉन शार्इन – १ लि. + साईजमोअर पॉवर – ४०० मिली.

३) दुसऱ्या स्प्रेनंतर ६ व्या दिवशी ईएसएस किंवा चिमासाठी एकरी प्रमाण :

इकोफ्रेन्ड – २०० मिली + जी.ए. – ३० ग्रॅम + सुपरसाईज (गोल्ड) – १ लिटर + एक्स्पो – ४०० मिली.

४) रिव्हर्स स्प्रेनंतर ५ व्या दिवशी ई.एस.एस. अथवा चिमा मशिनद्वारे खालीलप्रमाणे प्रती एकर प्रमाणात फवारणी घ्यावी.

इकोफ्रेन्ड – २०० मिली + जी.ए. – २५ ग्रॅम + सुपरसाईज (गोल्ड) – १ लिटर + साईजमोअर पॉवर किंवा साईजमोअर + – ३०० मिली.

फ्लॉवरींग अवस्थेमध्ये ट्रिप अवस्थेमधून देण्यासाठीची शिफारस :

१) हंस – १ लि. + झिंग (चिलेटेड झिंक) – ५०० ग्रॅम + सल्फो (डब्ल्यू.डी.जी.) – १ कि.ग्रॅ.

२० ते २५% फ्लॉवरिंग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

२) फुलविलाईट – ५०० ग्रॅम + कॅल्सक्विक – ५०० ग्रॅम किंवा कॅलड्रीप – १ लिटर

४० ते ५०% फ्लॉवरिंग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

३) अॅमिनोलाईट – ५०० मिली + सिव्हिटा – १ लि. + समरुप १३:४०:१३ – ५ कि.ग्रॅ.

८० ते ९०% फ्लॉवरिंग अवस्थेमध्ये फवारणी घ्यावी.

(वातावरण व डाऊनीचा प्रादुर्भाव यांचा विचार करून १३:४०:१३ अथवा युरीया (नत्राचा) वापर करू शकता.)

४) रुट-टू-लीफ एक्स्ट्रा – २ किलो प्रती एकर (मणी गव्हाच्या आकाराचे झाल्यानंतर मण्यांच्या लांबीसाठी ट्रिपमधून द्यावी.)

ईएसएस अथवा चिमा मशिनद्वारे प्रीब्लुम अवस्थेत फवारणीसाठी छाटणीनंतर २२ ते २४ दिवसांनी घ्यावयाच्या फवारणीसाठीचे एकरी प्रमाण :

आयकॉन शार्इन – ५०० मिली + टायकुन एक्स्ट्रा – १०० मिली + झिंग (चिलेटेड झिंक) – १५० ग्रॅम + जीए – ५ ग्रॅम.

* ओमीलचा वापर घड जिरणे समस्येचा अटकाव करण्यासाठी होतो. ९ ते ११ दिवसांदरम्यान, १५ वा व १८ वा दिवस एकरी ५०० मिली याप्रमाणात तीन वेळा करावा.

टिप – औषधांची व संजीवकांची पूर्ण माहिती घेऊनच वापर करा. द्राक्ष मणी कडक राहण्यासाठी व मंदावलेली फुगवण सुरू ठेवण्यासाठी एक्स्पो ८० मिली + जी.ए. २० पी.पी.एम. + इकोफ्रेन्ड १०० मिली + पाणी २०० लिटर.

* सदरचे माहितीपत्रक तज्ञांच्या अनुभवाप्रमाणे मार्गदर्शनासाठी दिले असून संजीवके, खते, किटनाशके व बुरशीनाशके यांचे परिणाम वातावरणावर अवलंबून असून त्या संबंधी कंपनी प्रतिनिधीकडून अथवा कंपनीकडून हमी देता येत नाही.